

## **Migrazione a ultimo livello di V3.8 da versioni precedenti**

Obiettivo del presente documento è illustrare i passi da effettuare per innalzare il livello dei propri sistemi informativi a versione V3.8 aggiornata all'ultimo livello partendo dalle versioni:

1. V2.7.1 con PTF minime GB271CNB (Conai), CPT271AC o PTF cumulativa CA271C02
2. V3.3 Standard con o senza PTF successive installate
3. V3.3 SIP con o senza PTF successive installate
4. V3.8

Nello schema a blocchi visualizzato di seguito sono rappresentati i passi da seguire per i casi 2, 3 e 4 elencati sopra. In tale situazione l'adeguamento di ciascun prodotto è effettuato in due passi fondamentali:

- V3.3 → V3.8
- V3.8 → XXX80C04

dove XXX è l'acronimo di ciascun prodotto.

Il livello ultimo previsto per la versione V3.8 è quello corrispondente alle PTF cumulative XXX80C04 dei seguenti prodotti:

- GBP - Gestione Archivi
- CA3 - Contabilità Aziendale
- TE3 - Tesoreria
- CC3 - Contabilità Analitica
- CG3 - Controllo - Bilancio
- CF3 - Controllo - Flussi
- CB3 - Controllo - Budget
- FTP - Vendite
- MGP - Magazzino
- AQP - Acquisti
- CNP - Gestione CONAI
- DBP - Distinta Base e Costi
- PAP - Produzione Avanzata
- LTP - Lavorazione presso Terzi
- GCP - Gestione Commesse di Produzione
- CE3 - Cespiti
- RA3 - Ritenuta d'Acconto
- CR3 - Crediti
- PG3 - Provvigioni

## **Migrazione da V2.7.1**

Per adeguare gli ambienti a versione V3.8 aggiornata all'ultimo livello partendo da V2.7.1 più PTF Conai si consiglia di far seguire sempre ad ogni installazione o adeguamento di programmi la relativa migrazione dei dati. I passi consigliati sono i seguenti:

1. Installare i programmi V3.3 Standard di tutti i prodotti. Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale installazione.
2. Adeguare i dati a V3.3 Standard per tutti i prodotti.
3. Effettuare la distribuzione della base dati su 3 livelli mediante il comando ACGV3MIGDB/STRMIGAZI.
4. Installare i programmi V3.8 di tutti i prodotti. Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale installazione.
5. Adeguare i dati a V3.8 di tutti i prodotti. Il passaggio da V3.3 a V3.8 prevede la migrazione dei dati di ciascun prodotto mediante i comandi:
  - ACGUPDDB/UPDDB per il prodotto GBP Gestione Archivi e per i prodotti dell'area SIP: FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP
  - ACGV3MIGDB/STRMIGDB per ciascuno dei rimanenti prodotti.Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale adeguamento.
6. Installare le PTF cumulative GBP80C04, CA380C04, TE380C04, PG380C04, FTP80C04, MGP80C04, AQP80C04, CNP80C04, DBP80C04, PAP80C04, LTP80C04, GCP80C04.
7. Installare la PTF GBP8000D, contenenti i sorgenti dei file fisici e logici modificati dopo la PTF cumulativa GBP80C04 e fino al 26/01/2015.
8. Installare la PTF ACGUPD04 e adeguare i dati al livello GBP80C04 per i prodotti desiderati mediante il comando ACGUPD04/UPDC04. Questa procedura permette di migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP.
9. Installare le PTF XXX80C04 degli altri prodotti. L'adeguamento dei dati dei prodotti Cespiti, Ritenuta d'Acconto e Crediti, se presenti, avviene attraverso la installazione delle relative PTF cumulative XXX80C04.
10. Installare le PTF successive alle PTF XXX80C04, seguendo l'ordine cronologico con cui sono state pubblicate.
11. In presenza di ambienti misti V4 Finance – V3.8 Supply Chain installare le PTF di compatibilità XXXV4C04 e le successive aventi descrizione *PTF compatibilità V3-V4* per i seguenti prodotti:
  - GBP Gestione Archivi
  - CA3 Contabilità Aziendale
  - CC3 Contabilità Analitica
  - CG3 Controllo di Gestione
  - FTP Vendite
  - AQP Acquisti

## **Migrazione da V3.3 Standard o V3.3 SIP**

Per adeguare gli ambienti a versione V3.8 aggiornata all'ultimo livello partendo da V3.3 Standard o V3.3 SIP si consiglia di eseguire i seguenti passi:

1. Effettuare, se non è stata già fatta, la distribuzione della base dati nella terna di librerie gruppo, comune e azienda mediante il comando ACGV3MIGDB/STRMIGAZI.
2. Installare i programmi a livello V3.8 di tutti i prodotti. Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale installazione.
3. Installare le PTF cumulative GBP80C04, CA380C04, TE380C04, PG380C04, FTP80C04, MGP80C04, AQP80C04, CNP80C04, DBP80C04, PAP80C04, LTP80C04, GCP80C04.
4. Installare la PTF GBP8000D, contenenti i sorgenti dei file fisici e logici modificati dopo la PTF cumulativa GBP80C04 e fino al 26/01/2015.
5. Adeguare i dati a V3.8 di tutti i prodotti. Il passaggio da V3.3 a V3.8 prevede la migrazione dei dati di ciascun prodotto mediante i comandi:  
-ACGUPDDB/UPDDB per il prodotto GBP Gestione Archivi e per i prodotti dell'area SIP: FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP  
-ACGV3MIGDB/STRMIGDB per ciascuno dei rimanenti prodotti.  
Il documento di Program Directory di ciascun prodotto spiega come effettuare tale adeguamento.
6. Installare la PTF ACGUPD04 e adeguare i dati al livello GBP80C04 per i prodotti desiderati mediante il comando ACGUPD04/UPDC04. Questa procedura permette di migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP.
7. Installare le PTF XXX80C04 degli altri prodotti. L'adeguamento dei dati dei prodotti Cespiti, Ritenuta d'Acconto e Crediti, se presenti, avviene attraverso la installazione delle relative PTF cumulative XXX80C04.
8. Installare le PTF successive alle PTF XXX80C04, seguendo l'ordine cronologico con cui sono state pubblicate.
9. In presenza di ambienti misti V4 Finance – V3.8 Supply Chain installare le PTF di compatibilità XXXV4C04 e le successive aventi descrizione *PTF compatibilità V3-V4* per i seguenti prodotti:
  - GBP Gestione Archivi
  - CA3 Contabilità Aziendale
  - CC3 Contabilità Analitica
  - CG3 Controllo di Gestione
  - FTP Vendite
  - AQP Acquisti

**Attenzione:** prima di adeguare i dati a V3.8, se non fosse stato già fatto, si consiglia di eseguire la distribuzione della base dati nella terna di librerie gruppo, comune e azienda. In caso contrario l'operazione non potrà essere fatta successivamente in modo automatico.


## Migrazione da V3.8

Per adeguare gli ambienti a versione V3.8 aggiornata all'ultimo livello partendo da V3.8 con o senza PTF successive installate si consiglia di eseguire i seguenti passi:

1. Installare le PTF cumulative GBP80C04, CA380C04, TE380C04, PG380C04, FTP80C04, MGP80C04, AQP80C04, CNP80C04, DBP80C04, PAP80C04, LTP80C04, GCP80C04.
2. Installare la PTF ACGUPD04 e adeguare i dati al livello GBP80C04 per i prodotti desiderati mediante il comando ACGUPD04/UPDC04. Questa procedura permette di migrare contemporaneamente i dati di uno, più o tutti i seguenti prodotti GBP, CA3, TE3, CC3, CG3, CF3, CB3, FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP.
3. Installare le PTF XXX80C04 degli altri prodotti. L'adeguamento dei dati dei prodotti CE3 Cespiti, RA3 Ritenuta d'Acconto e CR3 Crediti, se presenti, avviene attraverso la installazione delle relative PTF cumulative XXX80C04.
4. In presenza di ambienti misti V4 Finance – V3.8 Supply Chain installare le PTF di compatibilità XXXV4C04 e le successive aventi descrizione *PTF compatibilità V3-V4* per i seguenti prodotti:
  - GBP Gestione Archivi
  - CA3 Contabilità Aziendale
  - CC3 Contabilità Analitica
  - CG3 Controllo di Gestione
  - FTP Vendite
  - AQP Acquisti

**Attenzione:** nel caso si partisse da un ambiente V3.8 già aggiornato con tutte le PTF pubblicate prima di Aprile 2014, il prodotto Gestione Archivi e i prodotti dell'area SIP possono essere adeguati all'ultimo livello più semplicemente installando le seguenti PTF delta o periodiche:

- GBP80D03 PTF delta Gestione Archivi
- XXX80YYY con descrizione *Correzioni Novembre 2011 – Aprile 2014* per i prodotti FTP, MGP, AQP, CNP, DBP, PAP, LTP, GCP
- PTF singole pubblicate successivamente alle precedenti PTF



L'adeguamento dei programmi a V3.8 può essere fatto da V3.3 Standard o V3.3 SIP con o senza PTF successive installate. Occorre dis-installare i programmi ed installare i nuovi da INSTALLA. L'adeguamento dei dati a V3.8 si fa mediante ACGUPDB/UPDDB per il prodotto 5733-B72 Gestione Archivi e per i prodotti dell'area SIP, mediante ACGV3MIGDB/STRMIGDB per i rimanenti prodotti.

L'adeguamento dei programmi a V3.8 + PTF XXX80C04 si può fare da V3.8 con o senza PTF successive installate. Occorre installare prima le PTF XXX80C04 e poi adeguare i dati mediante ACGUPD04/UPDC04. Per i prodotti Cespiti, Ritenuta d'Acconto, Crediti e Provvigioni l'adeguamento dati avviene attraverso l'installazione della PTF stessa.

In presenza di ambiente misto Finance V4 e Logistica V3.8 è necessario installare le PTF di compatibilità XXXV4C04 dei prodotti V3.8 Gestione Archivi, Contabilità Aziendale, Contabilità Analitica, Controllo di Gestione, Vendite e Acquisti.