



Guida Installazione

**ACGE-X19 ACG Enterprise
Connettore Product Data Management**

Guida installazione

**ACG Enterprise Connettore Product Data Management
(ACGE-X19)**

Prima Edizione (dicembre 2015)

© Copyright ACG S.r.l. 2015. Tutti i diritti riservati

Nota: Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione “Note e Trade-marks” a pagina 5.

Indice

Indice	3
Note e Trademarks	4
Introduzione	5
Scenari d'installazione	6
1.1 <i>Scenari di installazione</i>	6
1.2 <i>Prerequisiti di software</i>	6
1.3 <i>Aggiornamento web-application acgent</i>	6
1.4 <i>Aggiornamento web application acgenthelp</i>	9
Setup dati	10
Setup sul sistema informativo ACGGAA	10
Setup sui sistemi informativi applicativi	10
Avviamento dell'applicazione	11
<i>Impostazione codice di autorizzazione all'uso del prodotto</i>	11
<i>Rigenerazione albero dei menu</i>	11
Console di gestione	12

Note e Trademarks

© Copyright ACG S.r.l. 2015. Tutti i diritti riservati.

ACG e ACG Enterprise sono marchi di ACG S.r.l., con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A., sede legale in via Yuri Gagarin, 205 – 61122 Pesaro (PU), Cap. Soc. € 100.000 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08419500965 (di seguito “**ACG**”) - Tutti i diritti riservati.

I marchi e loghi riportati nel presente documento diversi da ACG e ACG Enterprise (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, IBM, il logo IBM, Adobe, il logo Adobe, PostScript, il logo PostScript, Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium, Linux, Microsoft, Windows, Windows NT e il logo di Windows, UNIX, Java, Novell, il logo Novell, openSUSE e il logo openSUSE, AS/400, BladeCenter, Cognos, DB2, DB2 Universal Database, eServer, i5/OS, iSeries, OpenPower, OS/400, POWER, Power Systems, pSeries, Rational, System i, System i5, System p, System p5, System Storage, System x, WebSphere, etc.) sono di titolarità di soggetti terzi. ACG rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Tutti i contenuti del presente documento e i diritti ad essi correlati sono riservati. Tali contenuti pertanto possono essere consultati esclusivamente per finalità d'informazione personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di ACG.

Sebbene sia stata usata ogni ragionevole cura nel raccogliere e presentare le informazioni contenute nel presente documento, nessuna garanzia è prestata in ordine alla loro esattezza, completezza, utilità, né ai loro possibili impieghi da parte degli utenti; è pertanto esclusa ogni responsabilità di ACG per errori, inesattezze od omissioni relative a dette informazioni. I contenuti del presente documento sono soggetti a continuo aggiornamento e sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.

ACG può introdurre miglioramenti e/o variazioni ai prodotti e/o programmi descritti nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il presente documento può contenere informazioni che riguardano programmi e propositi futuri, che vengono descritti di volta in volta mediante l'utilizzo di termini come "attendarsi", "stimare", "prevedere", "prospettare" e "programmare". Tali dichiarazioni per loro natura non comportano alcun impegno a carico di ACG, che pertanto non assume in relazione ad essi alcuna responsabilità di realizzazione.

Qualunque riferimento a siti web diversi da www.acginfo.it è fornito a solo titolo esemplificativo e non costituisce invito all'utilizzo e/o navigazione. I contenuti dei siti web referenziati non sono parte dei prodotti ACG e il loro eventuale utilizzo da parte dell'utente è effettuato a suo esclusivo rischio. Le informazioni relative a prodotti non ACG contenute nel presente documento sono fornite dai rispettivi fornitori, dagli annunci pubblicitari e da informazioni liberamente disponibili. ACG non ha collaudato tali prodotti e non può confermarne l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità con i prodotti ACG o qualunque altra caratteristica. Qualunque richiesta sulle caratteristiche operative dei prodotti non ACG deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori.

Fatti salvi i danni causati da dolo o colpa grave, ACG non assume nessuna responsabilità circa i contenuti del presente documento. In particolare, tali contenuti non rappresentano una promessa o garanzia relativa all'idoneità a determinati scopi dei prodotti ACG oppure alla non violazione, da parte dei prodotti ACG stessi, di leggi di qualsivoglia natura.

Introduzione

Lo scopo di questa guida è descrivere i passi di installazione del prodotto ACG Enterprise Connettore PDM versione 1 Rilascio 1 livello di modifica 0.

Il prodotto consente l'importazione delle distinte dal prodotto “**Nuovamacut EPDM suite**” nel database di frontiera rappresentato dalla tabella **DISTINTA** (creata nella libreria comune dal setup dati) e successivamente in ACG.

Le attività richieste per attivare le funzionalità del prodotto sono le seguenti:

- aggiornamento della web application acgent.
- aggiornamento della base dati ACG.
- avviamento dell'applicazione.

L'installazione del prodotto richiede preliminarmente il completamento dei passi di installazione del prodotto **ACGE-X99 ACG Enterprise Hub V1R1M0**

Scenari d'installazione

Questo capitolo descrive dettagliatamente i passi di installazione e attivazione del prodotto

1.1 *Scenari di installazione*

- **scenario ACG Enterprise:** il prodotto punta ad un server i (AS400/iSeries/System i) su cui sono installati i moduli ACG Enterprise V1R1M0/ACG V3R8M0.

1.2 *Prerequisiti di software*

Prerequisiti di software nello scenario ACG Enterprise

Il modulo ACG Enterprise Business Intelligence ha come prerequisito i seguenti prodotti:

- ACGE-X99 ACG Enterprise Hub V1R1M0 (con PTF ENT1100002C)

e come corequisito i seguenti prodotti i cui livelli di PTF sono indicati nella lettera di accompagnamento della PTF ENT1100002C :

- 5733-B72 ACG Archivi di Base
- 5733-B74 ACG Magazzino
- 5733-B78 ACG Distinta Base
- 5733-B79 ACG Produzione Avanzata

1.3 *Aggiornamento web-application acgent*


L'installazione della parte web prevede l'aggiornamento della web application acgent applicando le modifiche contenute nel file **PDE110.zip**.

Si applica alla web application ACG Enterprise 1.1.0 aggiornata al livello

- ENT110002C

Tale aggiornamento richiede l'esecuzione dei seguenti passi:

1. Aprire la console di amministrazione di **Websphere Application Server**, nel seguito referenziato con l'acronimo WAS, digitando nella barra degli indirizzi del browser l'URL `http://ipserver:porta/ibm/console`, essendo *ipserver* l'indirizzo IP del server su cui è installato WAS. Immettere un identificativo utente, la password (se richiesta) e premere Invio.
2. Dalla Home Page della console di amministrazione, fare clic sull'opzione **Applicazioni** nella barra di navigazione laterale e quindi cliccare sulla voce **Applicazioni Enterprise**.
3. Selezionare l'applicazione installata "**acgent**" come in figura, premere pulsante il pulsante **Arresta**.



4. Selezionare nuovamente l'applicazione *acgent* e premere il pulsante **Aggiorna**. Viene così visualizzata una pagina che consente di aggiornare i file dell'applicazione distribuiti nella cella. È possibile aggiornare tutta l'applicazione, un singolo modulo, un singolo file o parte dell'applicazione.

Se un nuovo file o modulo ha lo stesso percorso relativo di un file o un modulo già esistente nell'applicazione web, il nuovo file o modulo sostituisce quello esistente; se, invece, il nuovo file o modulo non esiste sul server, viene aggiunto all'applicazione web

5. Nella pagina relativa alle opzioni di aggiornamento dell'applicazione "Preparazione per l'installazione dell'applicazione", occorre selezionare l'opzione **Applicazione parziale** e specificare il percorso completo del file **PDE110.zip**, scegliendo l'opportuno file system (locale o remoto) su cui risiede il file stesso.

Opzioni aggiornamento applicazione

- Sostituire l'intera applicazione
Caricare un file .ear (enterprise archive) per sostituire l'intera applicazione installata.
- Sostituire o aggiungere un modulo singolo
Se il percorso del nuovo modulo corrisponde ad un percorso esistente di un modulo nell'applicazione installata, il nuovo modulo sostituisce quello esistente. Se il percorso del modulo non esiste nell'applicazione installata, il nuovo modulo viene aggiunto all'applicazione.
- Sostituire o aggiungere un file singolo
Se il percorso del nuovo file corrisponde ad un percorso esistente di un file nell'applicazione installata, il nuovo file sostituisce quello esistente. Se il percorso del file non esiste nell'applicazione installata, il nuovo file viene aggiunto all'applicazione.
- Sostituire, aggiungere o cancellare più file
Utilizzare un formato file compresso, ad esempio .zip o .gzip. Il file compresso viene decompresso nella directory dell'applicazione installata. Se nell'applicazione esistono dei file caricati con gli stessi percorsi e nomi file, i file caricati sostituiscono quelli esistenti. Se i file caricati non esistono, i file vengono aggiunti all'applicazione. È possibile rimuovere i file esistenti dall'applicazione installata specificando i metadati nel file compresso.

Specificare il percorso del file.

File system locale
Percorso completo
 PD3110.zip

File system remoto
Percorso completo

6. Dopo aver cliccato sul pulsante avanti verrà visualizzata la seguente pagina

Applicazioni enterprise

[Chiudi pagina](#)

Uggiornamento dell'applicazione

Verranno aggiornati i seguenti componenti. Durante l'aggiornamento dell'applicazione, il contenuto di un'applicazione parziale viene unito al file EAR dell'applicazione distribuita. Il contenuto dei file non viene unito al file corrispondente nel file EAR dell'applicazione.

PD3110.zip

7. Premere OK
8. Viene quindi visualizzata la pagina con l'indicazione delle operazioni effettuate
9. Cliccare il link "Salva" nella pagina per salvare l'aggiornamento dell'applicazione nella configurazione di WAS
10. Ritornare alla pagina delle applicazioni installate e riavviare l'applicazione web agent

1.4 Aggiornamento web application *acgenthelp*

L'aggiornamento della web application *acgenthelp*, contenente gli help dei prodotti ACG Enterprise, consiste nell'applicare il contenuto del file **PDM110_HelpIT.zip** (del file **PDM110_HelpEN.zip**, se interessati all'installazione dell'help in lingua inglese).

L'installazione dei file .zip sopra menzionati può essere realizzata eseguendo sulla web application **acgentHelp** l'operazione di aggiornamento con le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente.

Setup dati

La procedura di setup dei dati crea e popola, laddove previsto, le tabelle SQL di prodotto nella libreria (su server System i o iSeries) o schema ACGGAA (su server Windows/Linux) del Modulo Base ACG e nelle librerie/schemi cosiddetti “di gruppo”, “comune” ed “aziendale” dei Sistemi Informativi sui quali si intendono attivare le funzionalità di ACG Enterprise Connettore PDM.

La procedura di setup per il prodotto su qualsiasi sistema informativo richiede preliminarmente l'esecuzione del setup per il prodotto ACGE-X99 ACG Enterprise Hub V1R1M0 sullo stesso sistema informativo, come descritto nella relativa guida d'installazione. Le due procedure possono essere eseguite in successione per ciascun sistema informativo, così come è possibile aggiornare prima tutti i sistemi informativi eseguendo il setup dei dati per ACG Enterprise Hub e successivamente ripetendo l'operazione per ACG Enterprise Connettore PDM.

Setup sul sistema informativo ACGGAA

La procedura di setup del sistema informativo ACGGAA deve essere eseguita solo una volta sia nel caso di prima installazione che di migrazione del prodotto.

Per effettuare la procedura di setup è necessario indicare i seguenti valore

- Acronimo **PDE**
- Versione **V1R1M0**
- PTF lasciare vuoto
- Sistema informativo **ACGGAA**

Setup sui sistemi informativi applicativi

Per ogni sistema informativo applicativo, effettuare il setup specificando i seguenti valori:

- Acronimo **PDE**
- Versione **V1R1M0**
- PTF lasciare vuoto
- Sistema informativo selezionare un S.I. dalla relativa combobox

Questi passi potranno essere ripetuti per tutti i sistemi informativi sui quali si intende installare gli archivi applicativi.

Terminata l'operazione di setup su tutti i sistemi informativi, occorre arrestare e riavviare l'applicazione web agent.


Avviamento dell'applicazione

Impostazione codice di autorizzazione all'uso del prodotto


L'attivazione del prodotto richiede l'immissione da parte dell'amministratore del sistema del codice di autorizzazione all'uso, secondo la procedura illustrata nel capitolo 6 della guida d'installazione del prodotto ACGE-X99 ACG Enterprise Hub, indicando il codice prodotto ACGE-X19 ACG Enterprise Connettore Product Data Management.

Rigenerazione albero dei menu

L'operazione di setup della base dati aggiunge una serie di codici operazione e di menu, contrassegnati dall'area applicativa Connettore EPDM, per cui ciascun utente che aveva effettuato un accesso alla web application precedentemente all'operazione di setup, deve far rigenerare il menu ad albero lanciando l'operazione "Ricarica albero dei menu" dal menu Preferiti.




Occorre attendere la visualizzazione del messaggio di completamento dell'operazione




Console di gestione

La console di gestione consente di eseguire le funzionalità di importazione dati, eseguito il setup avrete a disposizione nel menù dell'applicazione web la nuova voce:



Eeguire la voce **Sincronizzazione Dati** per accedere alla console del prodotto che si presenta come mostrato nella seguente immagine:



- **Selezione intervallo data** consente di parzializzare il caricamento delle distinte
- **Immissione di massa legami** permette di impostare i parametri di lancio dell'immissione di massa che importa le distinte in ACG
 - ✓ **Operazione richiesta** imposta il tipo elaborazione dove **Controllo ed immissione** esegue il controllo dati e la loro successiva immissione a differenza dell'opzione **Controllo** che effettua il solo controllo.
 - ✓ **Stampa** imposta il tipo di stampa che si vuole ottenere. **Tutti** stampa tutti i record e tutti i campi; **Errati** stampa solo i record e i campi errati; **Errati completi** stampa tutti i campi dei record errati.
 - ✓ **Note** è possibile immettere un commento che sarà riportato sulla stampa.
 - ✓ **Abilita immissione** attiva o meno la procedura di immissione di massa
 - ✓ **Rifasatura Legami** consente di eseguire al termine dell'immissione di massa la rifasatura articoli-legami.
- **Schedulazione Lavoro** è il consueto pannello di schedulazione del lavoro