



Guida Installazione

ACGE-B11 ACG Enterprise  
Cespiti



Guida Installazione

**ACGE-B11 ACG Enterprise Cespiti**

Terza Edizione (Luglio 2016)

© Copyright ACG S.r.l. 2015. Tutti i diritti riservati

**Nota:** Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione “Note e Trade-marks” a pagina 4.

---

## Indice

Indice .....	3
Note e Trademarks .....	4
1. Introduzione .....	7
2. Installazione .....	8
2.1 <i>Prerequisiti di software</i> .....	8
2.2 <i>Installazione parte iSeries</i> .....	9
2.2.1 <i>Introduzione</i> .....	9
2.2.2 <i>Dettaglio della procedura di installazione</i> .....	9
2.2.3 <i>Ambienti multipli</i> .....	12
2.3 <i>Installazione parte web</i> .....	13
3. Setup .....	14
3.1 <i>Introduzione</i> .....	14
3.2 <i>Setup sul Sistema Informativo ACGGAA</i> .....	14
3.3 <i>Setup sui sistemi informativi applicativi</i> .....	14
4. Avviamento .....	15
4.1 <i>Impostazione codice di autorizzazione all'uso del prodotto</i> .....	15
4.2 <i>Rigenerazione albero dei menu</i> .....	15
4.3 <i>Lancio azione di setup da menu Cespiti</i> .....	16
4.4 <i>Visualizzazione menu Cespiti in Polyedro</i> .....	16
4.5 <i>Trasferimento stampe Cespiti Web Edition in ACG Enterprise Cespiti</i> .....	16

---

## Note e Trademarks

© Copyright ACG S.r.l. 2015. Tutti i diritti riservati.

ACG e ACG Enterprise sono marchi di ACG S.r.l., con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A., sede legale in via Yuri Gagarin, 205 – 61122 Pesaro (PU), Cap. Soc. € 100.000 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08419500965 (di seguito “**ACG**”) - Tutti i diritti riservati.

I marchi e loghi riportati nel presente documento diversi da ACG e ACG Enterprise (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, IBM, il logo IBM, Adobe, il logo Adobe, PostScript, il logo PostScript, Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium, Linux, Microsoft, Windows, Windows NT e il logo di Windows, UNIX, Java, Novell, il logo Novell, openSUSE e il logo openSUSE, AS/400, BladeCenter, Cognos, DB2, DB2 Universal Database, eServer, i5/OS, iSeries, OpenPower, OS/400, POWER, Power Systems, pSeries, Rational, System i, System i5, System p, System p5, System Storage, System x, WebSphere, etc.) sono di titolarità di soggetti terzi. ACG rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Tutti i contenuti del presente documento e i diritti ad essi correlati sono riservati. Tali contenuti pertanto possono essere consultati esclusivamente per finalità d'informazione personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di ACG.

Sebbene sia stata usata ogni ragionevole cura nel raccogliere e presentare le informazioni contenute nel presente documento, nessuna garanzia è prestata in ordine alla loro esattezza, completezza, utilità, né ai loro possibili impieghi da parte degli utenti; è pertanto esclusa ogni responsabilità di ACG per errori, inesattezze od omissioni relative a dette informazioni. I contenuti del presente documento sono soggetti a continuo aggiornamento e sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.

ACG può introdurre miglioramenti e/o variazioni ai prodotti e/o programmi descritti nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il presente documento può contenere informazioni che riguardano programmi e propositi futuri, che vengono descritti di volta in volta mediante l'utilizzo di termini come "attendarsi", "stimare", "prevedere", "prospettare" e "programmare". Tali dichiarazioni per loro natura non comportano alcun impegno a carico di ACG, che pertanto non assume in relazione ad essi alcuna responsabilità di realizzazione.

Qualunque riferimento a siti web diversi da [www.acginfo.it](http://www.acginfo.it) è fornito a solo titolo esemplificativo e non costituisce invito all'utilizzo e/o navigazione. I contenuti dei siti web referenziati non sono parte dei prodotti ACG e il loro eventuale utilizzo da parte dell'utente è effettuato a suo esclusivo rischio. Le informazioni relative a prodotti non ACG contenute nel presente documento sono fornite dai rispettivi fornitori, dagli annunci pubblicitari e da informazioni liberamente disponibili. ACG non ha collaudato tali prodotti e non può confermarne l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità con i prodotti ACG o qualunque altra caratteristica. Qualunque richiesta sulle caratteristiche operative dei prodotti non ACG deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori.

Fatti salvi i danni causati da dolo o colpa grave, ACG non assume nessuna responsabilità circa i contenuti del presente documento. In particolare, tali contenuti non rappresentano una promessa o garanzia rela-

---

tiva all'idoneità a determinati scopi dei prodotti ACG oppure alla non violazione, da parte dei prodotti ACG stessi, di leggi di qualsivoglia natura.

---

## Elenco degli aggiornamenti

Data	Id ptf	Descrizione
13/08/2015		Modifiche varie alla formattazione del testo
26/07/2016		Aggiunta del paragrafo "Trasferimento stampe Cespiti Web Edition in ACG Enterprise Cespiti"

---

## 1. Introduzione

Lo scopo di questa guida è descrivere i passi di installazione del prodotto ACG Enterprise Cespiti versione 1 Rilascio 0.

Per attivare le funzionalità del prodotto sono richieste le seguenti operazioni, a seconda dello scenario in cui l'utente si trova.

**SCENARIO A** - utente nuovo, che non proviene da un'installazione del prodotto ACG Cespiti Web Edition:

- a) Installazione della parte iSeries e della ptf cumulativa **CE380C04** , come descritto nel capitolo 2, paragrafo 2.2
- b) Aggiornamento della Web Application **acgent**, come descritto nel capitolo 2, paragrafo 2.3
- c) Aggiornamento della base dati ACG, come descritto nel capitolo 3
- d) Avviamento dell'applicazione, come descritto nel capitolo 4

**SCENARIO B** - utente che proviene da un'installazione del prodotto ACG Cespiti Web Edition, su cui ha applicato la ptf cumulativa **CE380C04** :

- a) Aggiornamento della Web Application **acgent**, come descritto nel capitolo 2, paragrafo 2.3
- b) Aggiornamento della base dati ACG, come descritto nel capitolo 3
- c) Avviamento dell'applicazione, come descritto nel capitolo 4

L'installazione del prodotto richiede preliminarmente il completamento dei passi di installazione del prodotto **ACGE-X99 ACG Enterprise Hub V1R1M0**.

---

## 2. Installazione

Questo capitolo descrive dettagliatamente i passi di installazione e attivazione del prodotto ACG Enterprise Cespiti.

Nella fase di installazione del programma si presume che chi esegue le operazioni sia a conoscenza di:

- tecniche elementari di gestione del sistema
- terminologia caratteristica del sistema
- utilizzo dei terminali e dei supporti esterni presenti
- parole d'ordine di accesso relative ai profili previsti
- comandi necessari ad effettuare le verifiche richieste

### 2.1 *Prerequisiti di software*

Il prodotto ACG Enterprise Cespiti ha i seguenti prerequisiti software:

- ACGE-X01 ACG Enterprise Polyedro
- ACGE-X99 ACG Enterprise Hub V1R1M0
- 5733-B72 ACG Archivi di Base 3.8.0, prerequisito minimo GBP80334
- 5733-B03 ACG Contabilità Aziendale 3.8.0, prerequisito minimo CA380058

---

## 2.2 Installazione parte iSeries

### 2.2.1 Introduzione

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, prima di procedere.

La procedura di installazione del prodotto garantisce all'utente \*PUBLIC l'autorizzazione \*USE sui comandi RSTOBJ, RSTLIB, RSTLICPGM. Se non si desidera mantenere tali autorizzazioni, al termine dell'installazione esse possono essere rimodificate eseguendo i seguenti passi:

1. Aprire una sessione di lavoro come Utente: QSECOFR
2. Modificare l'autorizzazione \*PUBLIC tramite i comandi:

```
EDTOBJAUT OBJ(RSTOBJ) OBJTYPE(*CMD)
```

```
EDTOBJAUT OBJ(RSTLIB) OBJTYPE(*CMD)
```

```
EDTOBJAUT OBJ(RSTLICPGM) OBJTYPE(*CMD)
```

```
EDTOBJAUT OBJ(RST) OBJTYPE(*CMD)
```

inserendo il tipo desiderato come autorizzazione per l'utente \*PUBLIC

3. Eseguire il comando CHGUSRPRF USRPRF(INSTALLA) SPCAUT(\*ALLOBJ)
4. Chiudere la sessione.

### 2.2.2. Dettaglio della procedura di installazione

#### 1. Verifiche iniziali

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: QSECOFR.
- Verificare il contenuto della variabile di sistema QALWOBJRST eseguendo il comando: DSPSYSVAL SYSVAL(QALWOBJRST).
- Se il valore della variabile di sistema è \*ALL, chiudere la sessione e proseguire con il passo successivo.
- Se il valore della variabile di sistema non è \*ALL, eseguire il comando CHGSYSVAL SYSVAL(QALWOBJRST) VALUE(\*ALL)

- Eseguire il comando  
`ENDJOB JOB (KUSRGAA) OPTION (*IMMED)`  
nel caso l'installazione sia ad utenti.
- Chiudere la sessione.

**Nota:** Se non si desidera mantenere il valore \*ALL per la variabile di sistema QALWOBJRST, al termine della installazione si deve eseguire il comando

```
CHGSYSVAL SYSVAL(QALWOBJRST) VALUE (xxx)
```

inserendo il valore desiderato.

## 2. Operazioni preliminari

Aprire una sessione di lavoro come Utente: INSTALLA con parola d'ordine: INSTALLA.

Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".

## 3. Installazione programmi eseguibili

- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta 1 in corrispondenza di "Attività di installazione di un prodotto", specificare l'unità di lettura su cui è montato il supporto magnetico e premere Invio. Compare a terminale il pannello "Guida Installazione prodotti".
- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta 1 in corrispondenza di "ACG Cespiti" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.

Il mancato soddisfacimento dei prerequisiti Software viene evidenziato a terminale da appositi messaggi che non permettono la prosecuzione delle attività di installazione. I programmi eseguibili vengono installati nella libreria standard ACG\_OBJV3. Alla fine della installazione dei programmi eseguibili viene emesso automaticamente il pannello relativo al Codice di Autorizzazione all'uso, le cui modalità di immissione sono di seguito descritte.

## 4. Immissione del Codice di Autorizzazione all'uso

Il corretto funzionamento di tutte le funzioni del programma è sottoposto alla verifica dei seguenti dati:

- Il Codice di Autorizzazione all'uso di quindici caratteri alfanumerici
- L'Anno di Validità
- Il Numero Utenti (nel caso sia stata acquistata una licenza ad utenti)

che devono essere immessi o contestualmente all'installazione del programma ACG Cespiti o in una fase successiva.

Se tali dati sono noti al momento in cui si sta effettuando l'installazione, premere Invio sul successivo pannello, immettere i dati forniti dall'ACG, ripetere una seconda volta, per verifica, l'immissione degli stessi.

Se invece i dati non sono noti al momento dell'installazione occorre uscire, dal pannello di richiesta del Codice di Autorizzazione all'uso emesso automaticamente, con il tasto funzionale F3.

Sarà possibile immettere i codici in un secondo momento tramite il comando:

```
ACGGAA/KPWACQ CDPRO ('5733-B11')
```

che ripresenterà il pannello Codice di Autorizzazione all'uso sopra descritto.

**Note:** Se il **Codice di Autorizzazione all'uso, Anno di Validità o il numero di utenti autorizzati** non sono stati immessi correttamente il prodotto non è utilizzabile.

## 5. Installazione archivi

La fase di installazione archivi deve essere eseguita in caso di nuovo utente, che non proviene da un'installazione del prodotto ACG Cespiti Web Edition, e comunque in caso di creazione di un nuovo sistema informativo.

Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **2** in corrispondenza di "ACG Cespiti" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.

Si può accedere a tale ambiente con il profilo **ACG3USER** (parola d'ordine ACG3USER) che è stato creato durante l'installazione del prodotto ACG Gestione Archivi.

## 6. Installazione programmi sorgenti

Questo passo non è necessario per il funzionamento del programma, in quanto i sorgenti (forma simbolica degli eseguibili) vengono distribuiti per consentire eventuali personalizzazioni.

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta 5 in corrispondenza di "ACG Cespiti" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. I programmi sorgenti vengono installati nella libreria standard ACGSCE3.

Da questo momento non è più necessario avere in linea il supporto magnetico.

## 7. Operazioni di chiusura

Sul pannello "Guida Installazione prodotti" terminare con F3

Al termine della sessione viene prodotta la stampa del *Log* delle operazioni eseguite nella coda *QEZJOBLOG*. Per verificare se inavvertitamente non siano stati notati a terminale eventuali messaggi di anomalie, si consiglia di visualizzarla, da una qualsiasi sessione di lavoro (es. Utente *QPGMR*), con il comando: *WRKSPLF installa*.

## 8. Installazione ptf cumulativa CE380C04

Per l'applicazione della ptf CE380C04 seguire le istruzioni contenute nella sezione '**Installazione parte iSeries**' della lettera di accompagnamento della stessa.

### 2.2.3. Ambienti multipli

Il programma ACG Cespiti consente di gestire più aziende diverse.

A tale scopo il passo precedentemente descritto di Installazione archivi va ripetuto per ogni nuova azienda che si intende gestire, immettendo sul pannello "Guida Installazione prodotti" la scelta 2 in corrispondenza del programma ACG Cespiti e cambiando, nel pannello successivo, il nome della libreria azienda che è proposto, e se necessario, anche i nomi della libreria comune e di gruppo.

E' in definitiva l'utilizzatore che in funzione delle proprie esigenze deve realizzare una struttura multiaziendale, che si compone di:

- una libreria di raggruppamento;
- tante librerie aziendali quante sono le aziende che compongono la struttura;

- 
- un numero di librerie comuni che può variare da una (se tutte le aziende della struttura condividono i dati anagrafici e tabellari) a tante quante sono le aziende (se nessuna azienda condivide dati anagrafici e tabellari), ad un numero intermedio se i dati sono condivisi a gruppi di aziende.

Le funzioni multiaziendali del programma ACG Cespiti possono operare con una struttura multi-aziendale che contiene fino ad un massimo di 32 librerie comuni e 99 librerie aziendali.

Si noti infine che sullo stesso sistema possono essere gestite più di una struttura multiaziendale, ciascuna totalmente indipendente dalle altre, in quanto caratterizzata da librerie dati totalmente indipendenti.

Aziende che appartengono a strutture multiaziendali diverse non possono condividere dati e non possono essere elaborate contemporaneamente dalle funzioni del programma ACG Cespiti.

### **2.3 Installazione parte web**

L'installazione della parte web prevede l'aggiornamento della web application **acgent** applicando le modifiche contenute nel file **CSE110.zip**.

Utilizzare la modalità di aggiornamento di una applicazione web dalla console di IBM WebSphere Application Server, selezionando l'opzione di aggiornamento multiplo dell'applicazione ("Sostituire, aggiungere o cancellare più file").

---

## 3. Setup

### 3.1 *Introduzione*

La procedura di setup dei dati crea e popola, laddove previsto, le tabelle SQL di prodotto nella libreria ACGGAA del Modulo Base ACG e nelle librerie cosiddette “di gruppo”, “comune” ed “aziendale” dei Sistemi Informativi sui quali si intendono attivare le funzionalità di ACG Enterprise Cespiti.

Per la modalità di esecuzione del setup, fare riferimento alla guida di installazione di ACG Enterprise Hub.

### 3.2 *Setup sul Sistema Informativo ACGGAA*

La procedura di setup del sistema informativo ACGGAA deve essere eseguita solo una volta per tutti i Sistemi Informativi applicativi.

Per effettuare la procedura di setup è necessario indicare i seguenti valori:

- Acronimo: **CSE**
- Versione: **V1R1M0**
- PTF: lasciare vuoto
- Sistema informativo: **ACGGAA**

### 3.3 *Setup sui sistemi informativi applicativi*

Per ogni sistema informativo applicativo, effettuare il setup specificando i seguenti valori:

- Acronimo: **CSE**
- Versione: **V1R1M0**
- PTF: lasciare vuoto
- Sistema informativo: selezionare il Sistema Informativo dall'apposita combo-box


Questi passi dovranno essere ripetuti per tutti i sistemi informativi sui quali si sono installati gli archivi applicativi .

**Terminata l'operazione di setup su tutti i sistemi informativi, occorre arrestare e riavviare l'applicazione web acgent.**

## 4. Avviamento

### 4.1 Impostazione codice di autorizzazione all'uso del prodotto

L'attivazione del prodotto ACG Enterprise Cespiti richiede l'immissione, da parte dell'amministratore del sistema, dell'ulteriore codice di autorizzazione all'uso da inserire tramite la funzione "Autorizzazione prodotti" del menu "Enterprise Hub"



The screenshot shows the 'ACG Enterprise Hub' menu on the left with 'Autorizzazioni prodotti' selected. The main area displays a table titled 'Lista cod. autorizzazione prodotti -' with the following data:

..	Codice Prodotto	Area	Descrizione
	ACGE-B12	KRAEUSEAUT	ACG Enterprise Ritenuta di Acconto
	ACGE-B11	KCSEUSEAUT	ACG Enterprise Cespiti
	ACGE-B13	KCREUSEAUT	Enterprise Gestione Crediti

### 4.2 Rigenerazione albero dei menu


L'operazione di setup della base dati aggiunge una serie di operazioni e di menu, per cui si rende necessario, per ciascun utente, rigenerare il menu ad albero lanciando l'operazione "Ricarica albero dei menu" accedendo l'applicazione, al di fuori del contesto Polyedro, all'url

*[http://ip\\_server:porta\\_server/acgent/](http://ip_server:porta_server/acgent/)*

Attendere la visualizzazione del messaggio di completamento dell'operazione, quindi premere il pulsante OK per ricaricare il desktop.

### 4.3 Lancio azione di setup da menu Cespiti

Se il sistema informativo e gli archivi di Cespiti sono stati creati ex novo, per un corretto funzionamento del prodotto è necessario eseguire l'azione di setup dal menu di cespiti, in aggiunta alle operazioni di setup descritte nel capitolo 3; per fare ciò occorre lanciare l'azione *Setup* presente nel menu *Cespiti/Utilità/Setup*:



Un messaggio nella coda di stampa utente informa dell'esito dell'operazione. L'operazione di setup renderà attivo il tipo ammortamento 01 sull'azienda associata al sistema informativo di collegamento, creerà la tabella dati aziendali impostando la fase di avviamento e il calendario 01, associato al tipo ammortamento attivato.

### 4.4 Visualizzazione menu Cespiti in Polyedro

La visualizzazione del menu Cespiti in Polyedro richiede l'export del menu come descritto nella guida di installazione di ACG Enterprise Hub.

### 4.5 Trasferimento stampe Cespiti Web Edition in ACG Enterprise Cespiti

Nel menu "Elenco Stampe" è possibile visualizzare anche le stampe ottenute da una installazione Cespiti Web Edition, purchè prodotte con lo stesso utente applicativo con il quale ci si collega all'applicazione ACG Enterprise.

---

Per poter ottenere questo, è necessario copiare manualmente le stampe dalla cartella:

**fa\pdf**

del percorso di installazione dell'applicazione ACG Cespiti Web Edition alla cartella

**fa\pdf**

del percorso di installazione dell'applicazione ACG Enterprise Cespiti

**Fine Documento**