



Guida Installazione
ACG Enterprise
Disposizioni bancarie xml (SEPA)

Guida Installazione

ACG Enterprise Disposizioni bancarie xml (SEPA)

Prima Edizione (Luglio 2015)

© Copyright ACG S.r.l. 2015. Tutti i diritti riservati

Nota: Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione “Note e Trade-marks” a pagina 4.

Indice

Indice.....	3
Note e Trademarks.....	4
1. Introduzione.....	6
2. Installazione.....	7
2.1 <i>Prerequisiti di software</i>	7
2.2 <i>Aggiornamento web application acgent</i>	7
2.3 <i>Aggiornamento server i</i>	7
3. Setup dei dati.....	8
3.1 <i>Setup sul sistema informativo ACGGAA</i>	8
3.2 <i>Setup sui sistemi informativi applicativi</i>	8
4. Avviamento.....	9
4.1 <i>Rigenerazione albero dei menu</i>	9
4.2 <i>Visualizzazione menu Bonifici xml in Polyedro</i>	9
4.3 <i>Attivazione ISE Servizio Integrazione Applicativa</i>	10

Note e Trademarks

© Copyright ACG S.r.l. 2015. Tutti i diritti riservati.

ACG e ACG Enterprise sono marchi di ACG S.r.l., con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem S.p.A., sede legale in via Yuri Gagarin, 205 – 61122 Pesaro (PU), Cap. Soc. € 100.000 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08419500965 (di seguito “ACG”) - Tutti i diritti riservati.

I marchi e loghi riportati nel presente documento diversi da ACG e ACG Enterprise (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, IBM, il logo IBM, Adobe, il logo Adobe, PostScript, il logo PostScript, Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium, Linux, Microsoft, Windows, Windows NT e il logo di Windows, UNIX, Java, Novell, il logo Novell, openSUSE e il logo openSUSE, AS/400, BladeCenter, Cognos, DB2, DB2 Universal Database, eServer, i5/OS, iSeries, OpenPower, OS/400, POWER, Power Systems, pSeries, Rational, System i, System i5, System p, System p5, System Storage, System x, WebSphere, etc.) sono di titolarità di soggetti terzi. ACG rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Tutti i contenuti del presente documento e i diritti ad essi correlati sono riservati. Tali contenuti pertanto possono essere consultati esclusivamente per finalità d'informazione personale, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo senza il preventivo consenso scritto di ACG.

Sebbene sia stata usata ogni ragionevole cura nel raccogliere e presentare le informazioni contenute nel presente documento, nessuna garanzia è prestata in ordine alla loro esattezza, completezza, utilità, né ai loro possibili impieghi da parte degli utenti; è pertanto esclusa ogni responsabilità di ACG per errori, inesattezze od omissioni relative a dette informazioni. I contenuti del presente documento sono soggetti a continuo aggiornamento e sono da ritenersi puramente indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.

ACG può introdurre miglioramenti e/o variazioni ai prodotti e/o programmi descritti nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il presente documento può contenere informazioni che riguardano programmi e propositi futuri, che vengono descritti di volta in volta mediante l'utilizzo di termini come "attendarsi", "stimare", "prevedere", "prospettare" e "programmare". Tali dichiarazioni per loro natura non comportano alcun impegno a carico di ACG, che pertanto non assume in relazione ad essi alcuna responsabilità di realizzazione.

Qualunque riferimento a siti web diversi da www.acginfo.it è fornito a solo titolo esemplificativo e non costituisce invito all'utilizzo e/o navigazione. I contenuti dei siti web referenziati non sono parte dei prodotti ACG e il loro eventuale utilizzo da parte dell'utente è effettuato a suo esclusivo rischio. Le informazioni relative a prodotti non ACG contenute nel presente documento sono fornite dai rispettivi fornitori, dagli annunci pubblicitari e da informazioni liberamente disponibili. ACG non ha collaudato tali prodotti e non può confermarne l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità con i prodotti ACG o qualunque altra caratteristica. Qualunque richiesta sulle caratteristiche operative dei prodotti non ACG deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori.

Fatti salvi i danni causati da dolo o colpa grave, ACG non assume nessuna responsabilità circa i contenuti del presente documento. In particolare, tali contenuti non rappresentano una promessa o garanzia relativa all'idoneità a determinati scopi dei prodotti ACG oppure alla non violazione, da parte dei prodotti ACG stessi, di leggi di qualsivoglia natura.

Elenco degli aggiornamenti

Data	Id ptf	Descrizione

1. Introduzione

Lo scopo di questa guida è descrivere i passi di installazione del modulo ACG Enterprise Disposizioni bancarie xml (SEPA) versione 1.1.0.

Per attivare le funzionalità del modulo ACG Enterprise Disposizioni Bancarie xml (SEPA) sono richieste le seguenti operazioni:

- Aggiornamento della Web Application **acgent**
- Aggiornamento dei prodotti ACG V3R8M0 sul server i
- Avviamento dell'applicazione.

L'installazione del prodotto richiede preliminarmente il completamento dei passi di installazione e setup del prodotto **ACGE-X99 ACG Enterprise Hub**.

2. Installazione

2.1 *Prerequisiti di software*

Il modulo ACG Enterprise Disposizioni bancarie xml (SEPA) ha i seguenti prerequisiti software:

- ACGE-X01 ACG Enterprise Polyedro
- ACGE-X99 ACG Enterprise Hub
- 5733-B01 ACG Modulo Base V3R8M0 + GA380007
- 5733-B72 ACG Archivi di Base 3.8.0, prerequisito minimo GBP80334
- 5733-B03 ACG Contabilità Aziendale 3.8.0, prerequisito minimo PTF CA380060 o la ptf Delta CA380D05

Se installato il prodotto 5733-B10 ACG Tesoreria 3.8.0

- 5733-B10 Tesoreria 3.8.0, prerequisito minimo PTF TE380012 o la ptf Delta TE380D05

2.2 *Aggiornamento web application acgent*

L'aggiornamento della web application acgent consiste nell'applicare le modifiche contenute nel file SEE110.zip.

Utilizzare la modalità di aggiornamento di una applicazione web dalla console di IBM WebSphere Application Server, selezionando l'opzione di aggiornamento multiplo dell'applicazione ("Sostituire, aggiungere o cancellare più file").

2.3 *Aggiornamento server i*

Per l'aggiornamento della base dati e delle funzioni applicative che permettono di gestire l'inoltro dei bonifici xml è necessario installare la PTF CA380060 (o la PTF Delta CA380D05) seguendo quanto indicato nella lettera di accompagnamento.

Se installato il prodotto 5733-B10 Tesoreria e' necessario invece installare la PTF TE380012 (o la PTF Delta TE380D05).

3. Setup dei dati

La procedura di setup dei dati crea e popola le tabelle SQL del modulo ACG Enterprise Disposizioni Bancarie xml (SEPA) nella libreria ACGGAA del Modulo Base ACG e nelle librerie cosiddette “di gruppo”, “comune” ed “aziendale” dei Sistemi Informativi sui quali si intende attivare le funzionalità del modulo.

Si rimanda al paragrafo **Setup dei dati** di ACGE-X99 ACG Enterprise - Guida installazione V1R1M0 per i dettagli operativi.

3.1 Setup sul sistema informativo ACGGAA

La procedura di setup del modulo ACG Enterprise Disposizioni Bancarie xml (SEPA) per il sistema informativo ACGGAA deve essere eseguita:

Per effettuare la procedura di setup è necessario indicare i seguenti valori:

- Acronimo **SEE**
- Versione **V1R1M0**
- PTF lasciare vuoto
- Sistema informativo **ACGGAA**

3.2 Setup sui sistemi informativi applicativi

Per ogni sistema informativo applicativo, effettuare il setup specificando i seguenti valori:

- Acronimo **SEE**
- Versione **V1R1M0**
- PTF lasciare vuoto
- Sistema informativo selezionare un S.I. dalla relativa combobox

Questi passi dovranno essere ripetuti per tutti i sistemi informativi sui quali si intende installare gli archivi applicativi.


Terminata l'operazione di setup su tutti i sistemi informativi, occorre arrestare e riavviare l'applicazione web “acgent”.

4. Avviamento

4.1 Rigenerazione albero dei menu


L'operazione di setup della base dati aggiunge una serie di codici operazione e di menu, contrassegnati dall'area applicativa *Bonifici xml*, per cui ciascun utente che aveva effettuato un accesso alla web application ACG Enterprise precedentemente all'operazione di setup, deve far rigenerare il menu ad albero lanciando l'operazione "Ricarica albero dei menu" nel menu "Preferiti" accedendo all'applicazione sal di fuori del contesto Polyedro, tramite l'url

http://ip_server:porta_server/acgent/



Occorre attendere la visualizzazione del messaggio di completamento dell'operazione e premere il pulsante OK, che esegue il ricaricamento del desktop Enterprise.

Nel menu Applicazioni ACG comparirà la voce di menu Bonifici xml.



4.2 Visualizzazione menu Bonifici xml in Polyedro

La visualizzazione del menu Bonifici xml in Polyedro richiede l'export del menu come descritto nella guida di installazione di ACGE-X99 ACG Enterprise Hub.

4.3 Attivazione ISE Servizio Integrazione Applicativa

Dopo aver eseguito i passi di installazione sopra descritti, per poter utilizzare le funzioni del modulo ACG Enterprise Disposizioni Bancarie xml (SEPA) è necessario verificare che siano state effettuate le operazioni necessarie per la configurazione del servizio ISE sul server i come descritto nella guida di installazione di ACGE-X99 ACG Enterprise Hub.

Per ogni sistema informativo poi è necessario eseguire da linea comandi OS400 il comando

```
KRTCUPD SISI('Sistema informativo') PROPV('http://ipserver:porta/acgent')
```

dove in PROPV deve essere indicato la context root dell'applicazione acgent su cui è stato installato il modulo ACG Enterprise Disposizioni Bancarie xml (SEPA).

Per ulteriori informazioni che riguardano l'attivazione del servizio ISE, il contenuto ed il funzionamento si rimanda alla documentazione tecnica specifica ACGE-X99 ACG Enterprise Hub.