

IBM

Program Directory per

ACG Flussi per Corporate Banking

iSeries

Versione 01 R00M00

Numero Programma 5733-F01

Relativa al sistema

iSeries

Data del Documento: Aprile 2007

GI11-7860-00

Note:

Leggere attentamente quanto riportato nella sezione "Nota" a pagina iv prima di utilizzare le informazioni riportate o il prodotto cui si fa riferimento.

Questa program directory, datata Aprile 2007, si applica al prodotto ACG Flussi per Corporate Banking V1R0M0 per i seguenti:

COMPIDs	Numero Feature	Sistema
5733-F01	5809	iSeries

Indice

1.0 Introduzione	1
1.1 AVVERTENZA	2
2.0 Materiale disponibile con il programma	3
2.1 Materiale Base in formato leggibile dall'elaboratore	3
2.2 Materiale opzionale	4
2.3 Documentazione del Programma	4
2.3.1 Pubblicazioni del Programma - Materiale Base	4
2.3.2 Pubblicazioni del Programma - Materiale Opzionale	4
2.4 Materiale Base in formato oggetto e sorgente	4
2.5 Materiale fornito in formato sorgente	4
2.6 Pubblicazioni utili in fase di installazione del prodotto	5
3.0 Assistenza al Programma	6
3.1 Assistenza e Manutenzione Programmi	6
3.2 Assistenza ai programmi	6
3.3 Materiale di supporto	6
4.0 Considerazioni e requisiti per la installazione	7
4.1 Requisiti di sistema	7
4.1.1 Requisiti di Sistema Operativo	7
4.1.2 Requisiti di Macchina	7
4.1.3 Requisiti Software	7
4.1.4 Requisiti di Memoria	8
4.1.5 Requisiti spazio disco	8
4.1.6 Requisiti parte WEB	8
4.1 Considerazioni relative al Programma	8
5.0 Installazione	9
5.1 Installazione di ACG Flussi per Corporate Banking	9
5.1.1 Dettaglio procedure di installazione - parte iSeries	9
5.1.2 Avviamento del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking	11
5.1.3 Dettaglio procedure di installazione - parte WEB	11
6.0 Ambienti Multipli	13
7.0 Commenti e comunicazioni	14

Nota

Riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, programmi o servizi IBM non implicano che la IBM intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un programma su licenza IBM o altro prodotto IBM non implica che soltanto essi possano essere utilizzati.

Ogni prodotto, programma o servizio equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale o altri diritti della IBM o di altri può essere usato in sostituzione dei prodotti, programmi o servizi forniti dalla IBM.

Valutazioni e verifiche operative in relazione ad altri prodotti, programmi o servizi, eccetto quelli espressamente previsti dalla IBM sono di esclusiva responsabilità dell'utente.

La IBM può avere brevetti o domande di brevetto che coprono quanto trattato in questo documento; la fornitura di questo documento non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. Per informazioni riguardanti la concessione di licenza, scrivere al seguente indirizzo:

International Business Machines Corporation
IBM Director of Licensing
500 Columbus Avenue
Thornwood, New York 10594
USA

Trademarks e Service Marks

I seguenti termini, utilizzati in questo documento, sono trademarks o service marks della IBM Corporation negli United States o altre nazioni:

IBM, iSeries, OS/400, RPG/400, RPGILE/400, WebSphere

I seguenti termini, usati in questo documento, sono trademarks di Microsoft Corporation:

Windows 2003 Server, Windows 2000 Server, Window XP Professional, Internet Explorer

1.0 Introduzione

Questo documento e' indirizzato al personale che effettua la installazione e la manutenzione del Programma.

Esso contiene informazioni sul materiale e sulle procedure di installazione e attivazione del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking V1R0M0.

Si consiglia di leggerlo integralmente prima di effettuare le operazioni ivi descritte e di tenerlo a disposizione per futuri riferimenti.

Nota bene: L'installazione del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking V1R0M0 deve essere effettuata seguendo le istruzioni descritte nel capitolo 5.0, "Installazione" a pagina 9.

Questo documento contiene le seguenti sezioni:

- 2.0, "Materiale disponibile con il programma" a pagina 3 identifica il materiale base, quello opzionale e la documentazione disponibile con ACG Flussi per Corporate Banking.
- 3.0, "Assistenza al Programma" a pagina 6 descrive l'assistenza IBM per il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking.
- 4.0, "Considerazioni e requisiti per la installazione" a pagina 7 fornisce il dettaglio delle informazioni per i requisiti per la installazione.
- 5.0, "Installazione" a pagina 9 fornisce il dettaglio delle istruzioni per la installazione. Descrive inoltre le procedure per attivare le funzioni del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking.
- 6.0, "Ambienti multipli" a pagina 13 descrive le modalità di creazione di più sistemi informativi.

1.1 AVVERTENZA

Per utilizzare ACG Flussi per Corporate Banking V1R0M0 e' necessario disporre del "CODICE di AUTORIZZAZIONE".

Il codice di autorizzazione deve essere richiesto attraverso il "Supporto on-line" disponibile all'indirizzo <http://online.acginfo.it/>.

2.0 Materiale disponibile con il programma

Un programma IBM e' identificato da un Numero di Programma ("Program Number") e da uno o piu' numeri di codice ("Feature"). Il "program number" per ACG Flussi per Corporate Banking è 5733-F01.

La seguente sezione identifica:

- Il materiale di base disponibile con il programma.
- Il materiale opzionale disponibile con il programma.

2.1 Materiale Base in formato leggibile dall'elaboratore

Il supporto magnetico utilizzato per questo programma contiene tutti i programmi e i dati necessari alla installazione. Per ulteriori informazioni sulla installazione riferirsi al capitolo 5.0, "Installazione" a pagina 9.

La Figure seguenti descrivono i supporti ottici.

Figura 1. Supporto Ottico: Materiale Base

Descrizione	Numero Volume	Numero feature	Etichetta esterna
Supporto per installazione	1/1	5809	5733F01V1R0M0

Figura 2. Contenuto del supporto Ottico :

Cartella/File	Descrizione	Contenuto
Q0A33F01	Parte iSeries del prodotto	SAVLICPGM Definizione prodotto (parte Base) Libreria programmi eseguibili SAVLICPGM Definizione prodotto (parte 1) Libreria programmi sorgenti
web	Parte web del prodotto	Procedura di installazione parte web e oggetti client
ACGICBX	Controllo installazione parte iSeries	SAVLIB Controllo installazione
QDSETMAP	Indirizzario savrst iSeries	
QTEMP	Identificativo del prodotto	SAVOBJ identificativo prodotto

2.2 Materiale opzionale

Non vi e' alcun materiale opzionale per i programmi di ACG Flussi per Corporate Banking.

2.3 Documentazione del Programma

Le seguenti sezioni identificano le pubblicazioni base e quelle opzionali per i programmi contenuti in Flussi per Corporate Banking.

2.3.1 Pubblicazioni del Programma - Materiale Base

Il materiale base include una copia del documento denominato License Information

2.3.2 Pubblicazioni del Programma - Materiale Opzionale

Non vi sono pubblicazioni opzionali.

2.4 Materiale Base in formato oggetto e sorgente

Per il prodotto ACG Flussi per Corporate Banking, i seguenti programmi sono solo in formato oggetto.

Programmi RPG
X2RFT01P

Programmi CL
X2CBO02 X2CFT00P X2CFT01P

2.5 Materiale fornito in formato sorgente

Per il programma ACG Flussi per Corporate Banking una parte dei programmi viene fornita anche in formato sorgente in modo che l'utente possa modificarli per adeguarli a proprie specifiche esigenze che non sono soddisfatte dalle funzioni standard del prodotto.

Per salvaguardare tali modifiche dalla installazione di PTF di correzione o di rilasci del prodotto successivi alla loro realizzazione, e' necessario utilizzare librerie diverse da quelle standard fornite. La installazione di PTF o rilasci del prodotto sostituisce infatti gli oggetti presenti nelle librerie standard con i nuovi oggetti inviati, e quindi gli oggetti modificati dall'utente andrebbero persi.

E' pertanto necessario:

- copiare i sorgenti che si devono modificare dalla libreria sorgenti ACGSCBX in una propria libreria sorgenti appositamente creata, ed effettuare le modifiche in questa libreria;
- creare gli oggetti modificati in una propria libreria oggetti appositamente creata;
- inserire la libreria oggetti con gli oggetti modificati nella lista librerie dei sistemi informativi utilizzati, anteponeandola alla libreria oggetti standard ACG_OBJV3.

In tal modo gli oggetti modificati non verranno mai sostituiti con gli oggetti di uguale nome ripristinati dalla PTF o dal nuovo rilascio.

Naturalmente l'utente dovrà verificare che gli oggetti modificati e creati nella propria libreria oggetti funzionino correttamente anche a fronte delle modifiche apportate agli oggetti standard.

Si è detto precedentemente che l'utente **deve utilizzare librerie proprie** sia per le modifiche di sorgenti distribuiti che per le compilazioni degli oggetti modificati e che tali librerie devono avere **nomi diversi** da quelli **standard** ACG.

Si ricorda che i nomi standard ACG per le librerie sono:

- ACG_OBJV2
- ACG_OBJV3
- ACGlxxx
- ACGOxxx
- ACGSxxx
- ACGBxxx

dove: xxx = Acronimo del prodotto, che nel caso specifico è CBX.

2.6 Pubblicazioni utili in fase di installazione del prodotto

Non sono previste ulteriori pubblicazioni, utili in fase di installazione, per il programma ACG Flussi per Corporate Banking.

Nota: Copia del presente documento è disponibile sul sito internet www.acginfo.it.

3.0 Assistenza al Programma

Questa sezione descrive l'assistenza IBM disponibile per i programmi di ACG Flussi per Corporate Banking.

3.1 Assistenza e Manutenzione Programmi

Prima di installare i programmi di ACG Flussi per Corporate Banking, contattare il proprio rappresentante commerciale IBM o il Servizio Clienti della IBM Italia per piu' specifiche informazioni sui servizi disponibili.

3.2 Assistenza ai programmi

La IBM fornisce il servizio per la correzione di eventuali errori che fossero contenuti nella versione corrente, non modificata, del programma.

Qualsiasi difficolta' si incontri nell'utilizzo del programma va comunicata all'IBM.

Se a fronte di malfunzionamenti riscontrati viene richiesto un "APAR" ("Authorized Program Analysis Report"), la segnalazione va corredata da materiale di supporto, note ed altro, come qui appresso indicato.

L'assistenza e' fornita tramite il sito internet www.acginfo.it.

3.3 Materiale di supporto

Di seguito sono riportati gli elementi da fornire alla IBM per permetterle la risoluzione di un APAR secondo il tipo di problema:

- *Problema di Programma*
 - Definire quale programma e' interessato
 - Indicare se sono state applicate delle PTF ("Problem Temporary Fix") al programma (e quali)
 - Stampare e/o rendere disponibile una copia dell'input e dell'output utilizzati
 - Descrivere l'analisi fatta nell'ambito della problematica relativa all'errore

- *Problema di Documentazione*
 - Definire la posizione dell'errore:
 - Titolo del Manuale*
 - Numero di pagina*
 - Capitolo, Paragrafo, Figura, etc.*
 - Fornire una spiegazione dell'errore
 - Suggestire una possibile correzione

4.0 Considerazioni e requisiti per la installazione

La seguente sezione elenca i requisiti per installare ed utilizzare il programma ACG Flussi per Corporate Banking.

4.1 Requisiti di sistema

4.1.1 Requisiti di Sistema Operativo

Il programma ACG Flussi per Corporate Banking V1R0M0 richiede un sistema operativo OS/400 con il seguente livello minimo:

5722-SS1 Sistema Operativo OS/400 V5R1M0

4.1.2 Requisiti di Macchina

Il programma ACG Flussi per Corporate Banking e' stato progettato per operare in un sistema con le seguenti caratteristiche:

- Un sistema IBM iSeries
- Almeno un terminale video a 24 righe e 80 colonne con relativa tastiera
- Una stampante con almeno 132 posizioni di stampa

4.1.3 Requisiti Software

Le persone che dovranno installare e mantenere il programma ACG Flussi per Corporate Banking devono sapere che i programmi applicativi, scritti in RPG/400, RPGLE/400 e CL, sono forniti in formato oggetto (OCO, Object Code Only) ed alcuni, tra i file video e di stampa, anche in formato sorgente.

I prodotti ACG prerequisites al programma ACG Flussi per Corporate Banking sono:

5733-E01 ACG Service Bus e PTF GB330069 (per ambienti non SIP/SLI)

o

5733-B01 ACG Modulo Base V3R3M0

5733-B02 ACG Gestione Archivi V3R3M0 e PTF GB330069

Prerequisiti per l'utilizzo delle componenti del prodotto:

5733-B03 ACG Contabilità aziendale V3R3M0 e PTF CA330115

5733-B30 ACG Vendite V3R3M0 e PTF FT330D01

Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza dei prodotti

ACG SIP 5733-B67 / ACG SLI 5733-B68 con PTF GBP30029.

Se installato il prodotto SIP Vendite è necessario che questo sia allineato alla PTF FTP30C08.

Per la compilazione dei programmi distribuiti come sorgenti per eventuali personalizzazioni e' necessario il compilatore:

5722-WDS RPG/400 Compiler V5R1M0

Il materiale di cui sopra puo' essere ordinato tramite il proprio rappresentante commerciale IBM.

4.1.4 Requisiti di Memoria

Lo specifico ambiente operativo dell'utente determinera' gli effettivi requisiti di memoria in funzione del numero di transazioni, del numero di terminali, etc..

4.1.5 Requisiti spazio disco

E' richiesto uno spazio su disco sufficiente per i programmi, il "Data Base" e gli archivi ausiliari.

4.1.6 Requisiti parte WEB

Per i requisiti necessari ad installare ed utilizzare il programma ACG Flussi per Corporate Banking su WEB si rimanda al sito www.acginfo.it/supporto/prerequisitiacgweb.html.

4.1 Considerazioni relative al Programma

Non sono definiti ulteriori dettagli per il programma ACG Flussi per Corporate Banking.

5.0 Installazione

Nella fase di installazione del programma si presume che chi esegue le operazioni sia a conoscenza di:

- tecniche elementari di gestione del sistema
- terminologia caratteristica del sistema
- utilizzo dei terminali e dei supporti esterni presenti
- parole d'ordine di accesso relative ai profili previsti
- comandi necessari ad effettuare le verifiche richieste

5.1 Installazione di ACG Flussi per Corporate Banking

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'installazione, prima di procedere.

La procedura di installazione del prodotto garantisce all'utente *PUBLIC l'autorizzazione *USE sui comandi RSTOBJ, RSTLIB, RSTLICPGM. Se non si desidera mantenere tali autorizzazioni, al termine dell'installazione esse possono essere rimodificate eseguendo i seguenti passi:

1. Aprire una sessione di lavoro come Utente: QSECOFR
2. Modificare l'autorizzazione *PUBLIC tramite i comandi:

```
EDTOBJAUT OBJ(RSTOBJ) OBJTYPE(*CMD)
EDTOBJAUT OBJ(RSTLIB) OBJTYPE(*CMD)
EDTOBJAUT OBJ(RSTLICPGM) OBJTYPE(*CMD)
```

inserendo il tipo desiderato come autorizzazione per l'utente *PUBLIC

3. Chiudere la sessione.

5.1.1 Dettaglio procedure di installazione - parte iSeries

1. Verifiche iniziali

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: QSECOFR
- Verificare il contenuto della variabile di sistema QALWOBJRST eseguendo il comando:

```
DSPSYSVAL SYSVAL(QALWOBJRST)
```

Se il valore della variabile di sistema e' *ALL, chiudere la sessione e proseguire con il passo successivo.

Se il valore della variabile di sistema non e' *ALL, eseguire il comando:

```
CHGSYSVAL SYSVAL(QALWOBJRST) VALUE(*ALL)
```

- Chiudere la sessione

NOTA: Se non si desidera mantenere il valore *ALL per la variabile di sistema QALWOBJRST, al termine della installazione si deve eseguire il comando:

```
CHGSYSVAL SYSVAL(QALWOBJRST) VALUE( )
```

inserendo il valore desiderato.

2. Operazioni preliminari

- Aprire una sessione di lavoro come Utente: **INSTALLA** con parola d'ordine: **INSTALLA**. Compare a terminale il pannello "Installazione prodotti".
- Montare il supporto magnetico ricevuto, sulla appropriata unita' di lettura.

3. Installazione programmi eseguibili

- Sul pannello "Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "Attivita' di installazione di un prodotto", specificare l'unita' di lettura su cui e' montato il supporto magnetico e premere Invio. Compare a terminale il pannello "Guida Installazione prodotti".
- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **1** in corrispondenza di "ACG Flussi per Corporate Banking" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale.
- Il mancato soddisfacimento dei prerequisiti Software viene evidenziato a terminale da appositi messaggi che non permettono la prosecuzione delle attivita' di installazione.
- I programmi eseguibili vengono installati nella libreria standard ACG_OBJV3.
- Alla fine della installazione dei programmi eseguibili viene emesso automaticamente il pannello relativo al Codice di Autorizzazione all'uso, le cui modalita' di immissione sono di seguito descritte.

4. Immissione del Codice di Autorizzazione all'uso

Il corretto funzionamento di tutte le funzioni del programma e' sottoposto alla verifica di due codici:

- Il Codice di Autorizzazione all'uso di quindici caratteri alfanumerici
- L'Anno di Validita'

che possono essere immessi o contestualmente alla installazione del programma ACG Flussi per Corporate Banking o in una fase successiva.

Per continuare l'installazione del programma e permettergli di eseguire tutte le sue funzioni e' necessario fornire il **Codice di Autorizzazione all'uso** e l'**Anno di Validita'**.

- Se i codici sono noti nel momento della emissione automatica del pannello occorre:
 - premere Invio
 - sul successivo pannello immettere i codici forniti dall'IBM
 - ripetere una seconda volta, per verifica, la immissione degli stessi codici
- Se invece i codici non sono noti nel momento della emissione automatica del pannello occorre uscire dal pannello con il tasto funzionale allo scopo predisposto.

Nota: Immissione differita del Codice di Autorizzazione:

Sara' sempre possibile immettere i codici in un secondo momento tramite il comando:

ACGGAA/KPWACQ CDPRO('5733-F01')

che ripresentera' il pannello Codice di Autorizzazione all'uso sopra descritto.

La **Immissione differita del Codice di Autorizzazione** va utilizzata anche nel caso in cui, durante l'esecuzione delle funzioni del programma, ne venga segnalata la scadenza o la non corretta impostazione.

Se, dopo una corretta immissione, si dovessero ancora ricevere segnalazioni di errore, sara' necessario rivolgersi nuovamente all'IBM.

Per ogni evenienza Vi consigliamo di conservare i dati qui di seguito elencati:

Codice Cliente = _____
Codice Prodotto = 5733-F01

Matricola Sistema = _____
Codice Autorizzazione = _____
Anno di Validita' = _____
Numero utenti autorizzati = _____

Nota: Se il **Codice di Autorizzazione all'uso** e l'**Anno di Validita'** non sono stati immessi correttamente il prodotto non e' attivato e pertanto non utilizzabile.

Nota: La licenza del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking **non è ad utenti** e quindi non deve essere indicato il numero di utenti autorizzati.

5. Installazione archivi

Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta **2** in corrispondenza di "ACG Flussi per Corporate Banking" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a terminale. Gli archivi vengono installati nelle librerie dati standard ACG_DATV3, ACG_COMV3 e ACG_GRPV3, proprie dell'ambiente proposto per la gestione di una singola azienda.

Notare che tutti i messaggi inerenti questa attivita' **non sono bloccanti**.

L'azione "Generazione fatture in formato xml" (cod. X201) viene automaticamente aggiunta al Menu V000 di ACG Vendite oppure SIP Vendite, se presente.

La funzione "Bonifico ordinario XML" è richiamabile dalla funzione di "Generazione e Scarico bonifici elettronici" del prodotto ACG Contabilità aziendale.

6. Installazione programmi sorgenti

Questo passo non e' necessario per il funzionamento del programma, in quanto i sorgenti (forma simbolica degli eseguibili) vengono distribuiti per consentire eventuali personalizzazioni.

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" immettere la scelta 5 in corrispondenza di "ACG Flussi per Corporate Banking" e premere Invio; le operazioni successive saranno indicate a Terminale.
- I programmi sorgenti vengono installati nella libreria standard ACGSCBX.

Da questo momento non e' piu' necessario avere in linea il supporto magnetico.

7. Operazioni di chiusura

- Sul pannello "Guida Installazione prodotti" terminare con F3
- Al termine della sessione viene prodotta la stampa del *Log* delle operazioni eseguite nella coda *QEZJOBLOG*. Per verificare se inavvertitamente non siano stati notati a terminale eventuali messaggi di anomalie, si consiglia di visualizzarla, da una qualsiasi sessione di lavoro (es. Utente *QPGMR*), con il comando: *WRKSPLF* installa.

5.1.2 Avviamento del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking

Per l'avviamento del prodotto consultare la Guida Applicativa, disponibile al link:
http://webedition.acginfo.it/guide_v3.asp

Si ricorda che prima di procedere ai passi di Avviamento occorre aver memorizzato nel sistema il CODICE DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO, L'ANNO DI VALIDITA' , la licenza per il prodotto non è ad utenti e quindi non deve essere indicato il numero di UTENTI AUTORIZZATI.

5.1.3 Dettaglio procedure di installazione - parte WEB

Premessa

L'installazione della parte Web del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking presuppone una conoscenza basilare del prodotto WebSphere Application Server e, in caso di personalizzazioni utente, del prodotto "IBM WebSphere Development Studio Client per iSeries".

Installazione

Gli oggetti necessari all'installazione della parte web del prodotto 5733-F01 ACG Flussi per Corporate Banking è contenuto all'interno della cartella **web** presente nel CD del prodotto. All'interno della cartella sono presenti:

- il file **whatInstall.txt** che contiene lo script che definisce i passi di installazione
- il file **acgweb.zip** contenente gli oggetti del prodotto parte web e la documentazione

Installazione dei moduli applicativi ACG

L'installazione delle componenti web del modulo ACG Flussi per Corporate Banking sull'applicazione **ACG WE** creata sull'application server, richiede l'esecuzione delle semplici operazioni descritte qui di seguito:

- Inserire il CD del prodotto nell'unità di lettura della macchina Windows su cui sia installato WAS o, nel caso di installazione di WAS su sistema iSeries, su cui sia installato JDK (Java Development Kit) 1.3.
- Nel caso in cui WAS sia installato sul sistema iSeries, mappare la cartella QIBM dell'IFS del sistema iSeries come unità di rete.
- Ripristinare la directory **web** presente nel CD di installazione sul proprio sistema.
- Lanciare il comando **inst330.bat**; se non è disponibile sul proprio sistema è possibile scaricarlo dal sito acginfo al seguente indirizzo :
<http://webedition.acginfo.it/ga2/ga3/acg330/installWeb330.html> .
- Selezionare la directory di installazione dell'applicazione ACG WE già presente sull'Application server (ad esempio, supponendo che J:\ rappresenti l'unità di rete con cui è stata connessa la cartella QIBM del sistema iSeries, la cartella di installazione potrebbe trovarsi nel percorso J:\UserData\WebASAdv4\default\installedApps\acg330.ear; tale percorso potrebbe essere diverso dipendentemente dalla versione di WebSphere installato). Per maggiori dettagli consultare la pagina <http://www.acginfo.it/acg330/install.html> .
- Impostare il campo **Script di installazione (file .txt)** della finestra di immissione dati, selezionando il file **whatInstall.txt** presente sulla directory **web** scaricata dal cd di installazione.
- Lasciare vuoto il campo relativo all'indirizzo TCP/IP del sistema iSeries.
- Premere il bottone **Esegui** ed attendere il messaggio di avvenuta installazione.

Indicazioni sempre aggiornate sull'installazione sono reperibili alla pagina
<http://www.acginfo.it/acg330/install.html> .

Guida applicativa

La Guida applicativa del prodotto ACG Flussi per Corporate Banking può essere reperita :

- dal sito di Supporto ACG Webedition, all'indirizzo http://webedition.acginfo.it/guide_v3.asp
- dal cd, contenuta nel file acgweb.zip della directory web.

6.0 Ambienti Multipli

Il programma ACG Flussi per Corporate Banking consente di gestire piu' aziende diverse.

A tale scopo il passo precedentemente descritto di Installazione archivi va ripetuto per ogni nuova azienda che si intende gestire, immettendo sul pannello "Guida Installazione prodotti" la scelta 2 in corrispondenza del programma ACG Flussi per Corporate Banking e cambiando, nel pannello successivo, il nome della libreria azienda che e' proposto, e se necessario, anche i nomi della libreria comune e di gruppo.

La scelta deve essere fatta considerando che:

1. Nella libreria azienda sono memorizzati dati che si riferiscono ad una singola azienda. Le funzioni di natura fiscale e le funzioni gestionali del programma ACG Flussi per Corporate Banking che elaborano tali dati forniscono quindi informazioni relative ad una sola azienda.
2. Due aziende possono invece condividere i dati di natura anagrafica o tabellare che sono memorizzati nella stessa libreria comune, quali ad esempio clienti, fornitori, articoli. Pertanto, se si ritiene possibile condividere tali dati fra due o piu' aziende, al momento della installazione archivi si potra' indicare per tali aziende il nome della stessa libreria comune.
3. Le funzioni multiaziendali del programma ACG Flussi per Corporate Banking o degli altri prodotti della famiglia ACG sono realizzate in modo da poter elaborare contemporaneamente dati di aziende diverse, a condizione che tali aziende abbiano la stessa libreria di raggruppamento (e' infatti in tale libreria che i dati sono raggruppati e rielaborati).

Pertanto, se interessa ottenere elaborazioni che consuntivano i dati di due o piu' aziende, al momento della installazione archivi si dovra' indicare per tali aziende il nome della stessa libreria di raggruppamento.

E' in definitiva l'utilizzatore che in funzione delle proprie esigenze deve realizzare una struttura di librerie, detta struttura multiaziendale, che si compone di:

- una libreria di raggruppamento;
- tante librerie aziendali quante sono le aziende che compongono la struttura;
- un numero di librerie comuni che puo' variare da una (se tutte le aziende della struttura condividono i dati anagrafici e tabellari) a tante quante sono le aziende (se nessuna azienda condivide dati anagrafici e tabellari) ad un numero intermedio se i dati sono condivisi a gruppi di aziende. Una struttura multiaziendale puo' contenere fino ad un massimo di 32 librerie comuni e 99 librerie aziendali.

Si noti infine che sullo stesso sistema possono essere gestite piu' di una struttura multiaziendale, ciascuna totalmente indipendente dalle altre, in quanto caratterizzata da librerie dati totalmente indipendenti.

Aziende che appartengono a strutture multiaziendali diverse non possono condividere dati e non possono essere elaborate contemporaneamente dalle funzioni multiaziendali del programma ACG Flussi per Corporate Banking.

7.0 Commenti e comunicazioni

Per eventuali commenti e/o comunicazioni volte al miglioramento dell'utilizzo della Guida si prega di fare riferimento al sito internet acginfo.it nella sezione "Contattaci".

IBM®

ACG Flussi per Corporate Banking Versione 1 R0 M0
Stampato in Italia